

# DIRECTUM Jazz для Android 1.7. Инструкция по установке и настройке

## Основные понятия

### **NOMAD (Native Offline Mobile Applications for DIRECTUM)**

Нативные мобильные приложения для DIRECTUM и DirectumRX – DIRECTUM Jazz и DIRECTUM Solo. Предназначены для работы с документами, задачами и заданиями систем посредством мобильных устройств. Приложения являются частью системы и состоят из сервера NOMAD и клиентского приложения.

### **NOMAD-пользователь**

Пользователь, работающий в клиентском приложении NOMAD, например, пользователь приложения DIRECTUM Jazz.

### **Клиентское приложение DIRECTUM Jazz**

Мобильное приложение, предназначенное для работы с объектами систем DIRECTUM и DirectumRX посредством мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android. Связь клиентского приложения с системой осуществляется с помощью веб-сервиса NOMAD.

### **Сервер NOMAD**

Набор серверных компонент, включающий в себя веб-сервис NOMAD и конфигуратор серверной части. Предназначен для выполнения функций, запрашиваемых клиентским приложением, предоставления доступа к данным и т.п.

### **Веб-сервис NOMAD**

Серверное приложение, предоставляющее методы авторизации, доступа к данным систем DIRECTUM и DirectumRX.

### **Выборочное обновление данных**

Процесс обмена данными между клиентским приложением и базой данных с помощью сервера, при котором передаются новые и измененные данные.

### **Offline-объекты**

Объекты систем DIRECTUM и DirectumRX, доступные в мобильном приложении без подключения к сети.

## Функции приложения

Приложение DIRECTUM Jazz на базе операционной системы Android предоставляет пользовательский интерфейс для работы с системой DirectumRX на мобильных устройствах. Поддерживается одновременная работа с несколькими системами, максимальное количество систем – три.

Функции клиентского приложения:

- работа с задачами: создание простых задач, подзадач, задач на свободное согласование и согласование по регламенту;
- работа с заданиями и уведомлениями: получение оповещений о новых заданиях и уведомлениях, пометка прочитанным и непрочитанным, изменение текста, добавление вложений, возможность запросить продление срока, выполнение следующих типов заданий:
  - **Простые задания**
  - **Задания на согласование по регламенту:**
    - задание на согласование документа с руководителем;
    - задание на согласование документа;
    - задание на печать документа;
    - задание на подписание электронного документа;
    - задание на рассмотрение адресатом;
    - задание на отправку документа контрагенту. Если документ нужно отправить через сервис обмена, то задание выполнить невозможно;
    - простое задание, в том числе с возможностью отправки на доработку;
    - задание на доработку документа инициатором.
  - **Задания на свободное согласование:**
    - задание на свободное согласование;
    - задание на доработку документа инициатором;
    - задание на завершение свободного согласования.
  - **Задания на рассмотрение документа:**
    - задание на рассмотрение документа руководителем. Действие **Отправлено на исполнение** недоступно.
  - **Задания по поручению:**
    - задание на исполнение поручения. Действие **Создать подчиненное поручение** недоступно;
    - задание на приемку поручения;
  - **Задания на продление срока**
  - **Задания на ознакомление с организационно-распорядительным документом:**
    - задание на ознакомление с документом;
    - задание на завершение работ по ознакомлению.

Доступно с версии Jazz 1.7.3.

- работа с документами:
  - создание документов из файла, из шаблона и с камеры;
  - просмотр и редактирование документов с помощью приложений-редакторов;
  - поиск документов;
  - отправка документов вложением в задачу и по электронной почте;
  - подписание документов ЭП;
- работа с формализованными документами:
  - просмотр;
  - подписание и просмотр списка ЭП;
- работа с записями справочников и документов:
  - просмотр карточек;
  - добавление в качестве вложения в задачу и задание;
- сортировка и фильтрация объектов в списке.

Приложение позволяет работать в offline- и online-режиме. В offline-режиме доступно содержимое папок «Входящие», «Исходящие», «Личные», «Избранное», «Общие папки» первого уровня, папок потока, а также закрепленных папок в области «Мой DIRECTUM».

## Особенности DIRECTUM Jazz

1. Для взаимодействия с системой, например, для обновления и хранения данных, создается аккаунт «DIRECTUM».
2. Максимальный размер документов, с которыми можно работать в приложении DIRECTUM Jazz, задается в настройках:
  - [клиентского приложения](#) **Максимальный размер документов для автозагрузки.** Значение по умолчанию **500 Кб**;
  - **maxDocumentSize** файла Nomad.config. Значение по умолчанию **100 Мб**.

Значение настройки клиентского приложения должно быть меньше значения настройки веб-сервиса.
3. Документы в приложении DIRECTUM Jazz всегда открываются на редактирование из-за особенностей операционной системы Android.  
 Редактирование формализованных документов недоступно.
4. При подписании формализованных документов утверждающей подписью в рамках задания на подписание генерируется информация покупателя, после чего документ подписывается. Если документ подписывается не в рамках задания на подписание, то будет подписана последняя версия документа (информация покупателя или продавца).  
 При подписании остальных документов подписывается последняя версия документа.
5. Нет возможности вручную назначить права доступа на документ. Автоматическая выдача прав сервером NOMAD (при отправке документов вложением в задачу и при выполнении заданий) настраивается в файле Nomad.config. Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».
6. По умолчанию в папке «Входящие» и ее папках потока отображаются задания с состоянием «В работе». В папке «Исходящие» и ее папках потока отображаются задачи с состоянием «В работе» и «На приемке», черновики задач.

Настройка осуществляется в файле SungeroAdapter.config. Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».

7. Не поддерживается:

- создание документа без содержимого;
- создание, изменение и отправка поручений на исполнение.

## Безопасность данных

При авторизации приложение передает реквизиты для подключения пользователя в открытом виде. Для обеспечения безопасности передачи данных рекомендуется использовать HTTPS-соединение. При этом необходимо использовать сертификат, выданный доверенным центром сертификации.

Особенности хранения данных приложения:

- логин и пароль пользователя хранятся в системных аккаунтах устройства, пароль хранится в зашифрованном виде;
- загруженные документы хранятся в системной папке приложения в незашифрованном виде. Рекомендуется ограничивать доступ к устройству;
- данные пользователя хранятся в системной базе данных SQLite без шифрования;
- закрытый ключ для подписания документов хранится в KeyChain – системном хранилище учетных данных.

Также для подключения к корпоративной сети можно использовать виртуальные частные сети (VPN). DIRECTUM Jazz поддерживает работу при настройке подключения VPN на уровне системы и при использовании специального ПО: OpenVPN Connect, ViPNet Client for Android и Checkpoint Capsule.

---

Примечание

Не рекомендуется использовать устройства с root-доступом, так как это снижает безопасность использования приложения.

---

О политике конфиденциальности читайте [на сайте DIRECTUM](#).

# Требования к аппаратному и программному обеспечению

Компонент	Требование
ОС	Android 4.4 и выше
Процессор	500 МГц
Оперативная память	512 МБ
Встроенная/внешняя память	50 МБ и более свободного пространства
Сервер NOMAD	2.2 для DirectumRX 2.3 2.3 для DirectumRX 2.4 2.4 для DirectumRX 2.5 2.6-2.7 для DirectumRX 2.6 2.7.1 для DirectumRX 2.7.1 2.8 для DirectumRX 2.8
Разрешение экрана	320x480 и выше
Рекомендуемые приложения-редакторы	<ul style="list-style-type: none"><li>• WPS Office;</li><li>• Microsoft Office Mobile;</li><li>• OfficeSuite;</li><li>• Polaris Office</li></ul>

Если для подписания электронной подписью используются сертификаты, выданные УЦ КриптоПро, требуется лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на одном рабочем месте. Подробнее см. раздел [«Настройка подписания документов ЭП»](#).

## Установка DIRECTUM Jazz

1. Добавьте аккаунт Google на устройство, на котором планируется работа с DIRECTUM Jazz. Подробнее см. на сайте [support.google.com](http://support.google.com), статью [«Добавление аккаунта на устройство»](#).
2. Запустите приложение Google Play Маркет и введите в строке поиска название клиентского приложения «DIRECTUM Jazz» или воспользуйтесь QR-кодом:




3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Установить**. Клиентское приложение [DIRECTUM Jazz](#) будет установлено.


В результате установки на стартовом экране появится значок для запуска приложения. Запустите приложение, последовательно укажите адрес веб-сервиса, логин и пароль.

После первого запуска приложения будет создана папка `storage/sdcard0/Android/data/com.nprocomputer.jazz/files/logs` для хранения лог-файлов клиентского приложения.

При необходимости [настройте](#) приложение.

## Настройка DIRECTUM Jazz

1. Запустите приложение.
2. Нажмите на кнопку  **Настройки** в окне входа или выберите пункт **Настройки** бокового меню.
3. Установите необходимые настройки:



Группа **Обратная связь**:

**Отправить отзыв.** Отправить отзыв о приложении DIRECTUM Jazz компании-разработчику.

**Отправить лог-файлы.** Отправить лог-файлы администратору системы по электронной почте.

Группа **Общие**:

**Адрес веб-сервиса.** Адрес доступа к серверу NOMAD.

Если для соединения клиентского приложения с веб-сервисом используется канал HTTPS, установите сертификат удостоверяющего центра. Подробнее см. раздел [«Настройка клиентского приложения на использование защищенного канала HTTPS»](#).

**Обновление данных в мобильной сети.** Обновление данных при подключении по мобильной сети. При выборе значения **Отключено** загрузка документов и обновление папок при подключении по мобильной сети выполняется только вручную. Значение по умолчанию **Отключено**.

**Обновление данных в роуминге.** Автоматическое обновление данных при работе в роуминге. При выборе значения **Отключено** загрузка документов и обновление папок при работе в роуминге выполняется только вручную. Доступно для изменения при включенной настройке **Обновление данных в мобильной сети**. Значение по умолчанию **Отключено**.

**Период обновления.** Частота запуска процесса обновления данных. Доступно для изменения, если выбран автоматический режим обновления данных. Значение по умолчанию **15 минут**. При выборе значения **Не обновлять** обновление возможно только вручную.

**Рабочее время.** Возможность настройки обновления данных в указанный промежуток времени. Указывается, если необходимо настроить более частое обновление данных приложения в рабочее время пользователя. Значение по умолчанию **Отключено**.

**Период обновления в рабочее время.** Период времени, в который обновление данных будет происходить с иной частотой. Например, можно настроить более частое обновление для получения максимально актуальных данных в рабочее время. Доступно для изменения при включенной настройке **Рабочее время**. В окне настройки рабочего времени выберите дни рабочей недели, рабочие часы и период обновления в рабочее время:

#### Рабочее время



С 9:00

По 18:00

Обновление 15 минут

ОТМЕНА ОК

**Загрузка документов.** Режим загрузки документов в клиентское приложение. Возможные значения:

- **Автоматически.** Загрузка документов осуществляется автоматически, вне зависимости от типа подключения;
- **Автоматически, только по Wi-Fi.** Загрузка документов осуществляется автоматически только при использовании Wi-Fi подключения. При обращении к документу, который еще не загружен, загрузка будет начата независимо от типа сети;

- **Вручную.** Загрузка документов осуществляется только при обращении к документу.

Значение по умолчанию **Автоматически, только по Wi-Fi.**

**Максимальный размер документов для автозагрузки.** Максимальный размер документов, которые могут быть автоматически загружены в клиентское приложение при обновлении данных. Доступно для изменения, если в настройке **Загрузка документов** выбран автоматический режим. Значение по умолчанию **500 Кб.**

**Загружать документы.** Источник, откуда документы будут загружаться автоматически. Доступно для изменения, если в настройке **Загрузка документов** выбран автоматический режим. Возможные значения:

- **Вложенные в задачи;**
- **Вложенные в задания;**
- **Из Избранного;**
- **Из Личных.**

Можно выбрать несколько значений одновременно. Значение по умолчанию **Из Личных.**

**Язык.** Язык интерфейса приложения. Возможные значения:

- **Язык системы.** Язык операционной системы;
- **Русский;**
- **Английский.**

Значение по умолчанию **Язык системы.**

Группа **Оповещения:**

**Оповещения о новых заданиях.** Оповещения о пришедших заданиях указанного типа. Возможные значения:

- **Задания и уведомления;**
- **Задания;**
- **Задания с высокой важностью;**
- **Отключено.**

Значение по умолчанию **Задания и уведомления.**

**Оповещения о сроке заданий.** Оповещения о приближении срока выполнения задания. Значение по умолчанию **Отключено.**

**Звуки оповещений.** Звуковое сопровождение оповещений о новых заданиях и о приближении срока выполнения задания. Значение по умолчанию **Включено.**

**Непрочитанные на иконке.** Отображение количества непрочитанных заданий на иконке



приложения, например, . Возможные значения:

- **Все системы;**
- **<Название системы> <Имя пользователя>**, например, DirectumRX Снигирев В.А.;
- **Отключено.**



Значение по умолчанию **Все системы**.

---

Примечание

Поддерживается не для всех оболочек мобильных устройств. Если устройство не поддерживает отображение количества непрочитанных заданий, настройка недоступна.

---

Группа **Профиль**:

**Сертификаты.** Сертификаты для подписания документов. В открывшемся окне будут отображены сертификаты открытых ключей, полученные от веб-сервиса. Подписание документов электронной подписью необходимо [настроить](#).

**Сбросить настройки.** Установить настройки по умолчанию.

**Выйти из системы.** Выйти из системы и остановить обновление данных. При следующем запуске приложения необходимо ввести пароль.

**Удалить данные.** Очистить базу данных, удалить файлы и выйти из системы. При следующем запуске приложения необходимо ввести адрес веб-сервиса, логин и пароль.

**Добавить систему.** Добавить профиль пользователя другой системы. После ввода реквизитов для подключения в меню пользователя появится пункт с наименованием добавленной системы. Чтобы перейти к работе в ней, выберите данный пункт. В приложении доступна работа с тремя системами одновременно.

Группа **О программе**:

**Версия приложения.** Версия клиентского приложения DIRECTUM Jazz. При нажатии откроется описание новых возможностей версии приложения.

**Версия веб-сервиса.** Версия веб-сервиса NOMAD.

**DIRECTUM Club.** Ссылка на сообщество пользователей DIRECTUM.

---

Примечание

Если используется настройка обновления данных по Wi-Fi и режим энергосбережения мобильного устройства (например, режим STAMINA в телефонах Sony), рекомендуется проверить, что Wi-Fi не будет отключаться при выключенном экране.

---

## Настройка клиентского приложения на использование защищенного канала HTTPS

Для работы мобильного приложения по защищенному каналу необходимо настроить сервер NOMAD на использование HTTPS. Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», раздел «Настройка веб-сервиса на использование защищенного канала HTTPS».

Для сертификатов, выданных внешним доверенным центром сертификации (ЦС), дополнительная настройка не требуется.

Для сертификатов, выданных внутренним ЦС, необходимо установить сертификат удостоверяющего центра на устройство.

---

Примечание

Работа по HTTPS с использованием самоподписанного сертификата не поддерживается.

---

Чтобы установить сертификат удостоверяющего центра на устройство:

1. Экспортируйте сертификат центра сертификации X.509 с расширением \*.cer или \*.crt.
2. Скопируйте сертификат на устройство.
3. Последовательно выберите **Настройки/Безопасность/Установить из памяти**. Отобразится список сертификатов, найденных в файловой системе устройства.
4. Выберите сертификат, который необходимо установить.

#### Примечание

Импорт сертификатов в хранилище требует повышенной безопасности. После выбора сертификата будет предложено установить PIN-код или блокировку по паролю.

## Настройка подписания документов ЭП

В приложении поддерживается подписание с помощью:

- [RSA-сертификатов](#). Используются, если юридическая значимость электронной подписи не требуется.

Сертификаты с алгоритмом RSA являются наиболее распространенными для установки ЭП. RSA-сертификаты могут быть выданы УЦ Microsoft;

- [ГОСТ-сертификатов](#). Необходимо приобрести лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на одном рабочем месте.

При локальной установке на сервере, где установлен сервер NOMAD, требуется установка СКЗИ КриптоПРО CSP 4.0. Если требуется выдача сертификатов для подписания собственным УЦ, необходимо также приобрести лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на сервере.

#### Примечание

Если менее десяти пользователей подписывают документы электронной подписью, то можно заказать выдачу сертификатов у любого поставщика ЭП в вашем регионе, являющимся партнером компании КриптоПРО.

## RSA-сертификаты

1. Экспортируйте сертификат и закрытый ключ в файлы.

#### Примечание

Для подписания в DIRECTUM Jazz можно использовать существующий сертификат. Для этого необходимо экспортировать сертификат и закрытый ключ и передать закрытый ключ на устройство. Экспорт возможен, только если закрытый ключ при генерации был помечен как экспортируемый.

2. Зарегистрируйте сертификат в системе DirectumRX:
  - a) На обложке модуля «Компания» в группе «Связанная информация» выберите пункт **Цифровые сертификаты**. В открывшемся списке нажмите на кнопку **Создать цифровой сертификат**.
  - b) Заполните поля в открывшейся карточке сертификата.
  - c) Импортируйте цифровой сертификат в систему. Для этого нажмите на кнопку **Импорт из файла**. В открывшемся окне выберите открытый ключ цифрового сертификата – файл с расширением \*.cer.
  - d) Сохраните карточку сертификата.
3. Скопируйте закрытый ключ на устройство.

4. В настройках устройства в разделе «Безопасность» задайте PIN-код, пароль или графический ключ для блокировки экрана. Это необходимо для безопасного хранения закрытого ключа.

5. Установите закрытый ключ на устройство:

а) **1 вариант**

Откройте файловый менеджер (например, «ES проводник») и выберите закрытый ключ, скопированный на устройство.


**2 вариант**

В настройках устройства в разделе «Безопасность» выберите настройку по установке сертификатов (например, **Установить, Установка с SD-карты**).

b) Выберите закрытый ключ, скопированный на устройство.

c) Введите пароль от закрытого ключа и нажмите на кнопку **ОК**.

d) В открывшемся окне нажмите на кнопку **ОК**.



Закрытый ключ будет установлен в системное хранилище.

**Примечание**

Если ранее системное хранилище использовалось (например, настраивалось VPN), но затем было очищено и блокировку экрана отключили, то пароль может сохраниться. В таком случае при установке закрытого ключа устройство запрашивает пароль к хранилищу учетных данных. Если пароль неизвестен и блокировка экрана отсутствует:

1. Отмените установку закрытого ключа.
2. В настройках устройства в разделе «Безопасность» задайте новый пароль для блокировки экрана.
3. Установите закрытый ключ на устройство.

б. Сопоставьте установленный закрытый ключ сертификату в DIRECTUM Jazz:

а) В настройке **Сертификаты** выберите нужный сертификат и нажмите на кнопку **Добавить ключ**.

b) В списке выберите закрытый ключ и нажмите на кнопку **Разрешить**.

## ГОСТ-сертификаты

Чтобы создать контейнер закрытого ключа:

1. Запросите ключ у своего удостоверяющего центра КриптоПРО.
2. По мере прохождения шагов при запросе ключа будет предложено сохранить закрытый ключ:
  - в реестр;

- на носитель. Это более быстрый и безопасный способ. На носителе будет создана папка с наименованием вида «le-9ea2b.000» с вложенными файлами:
  - header.key;
  - masks.key;
  - masks2.key;
  - name.key;
  - primary.key;
  - primary2.key.

Данный набор файлов представляет собой хранилище ключей.

3. Если закрытый ключ сохранен в реестр:
  - a) Откройте программу КриптоПро CSP и перейдите на вкладку «Сервис».
  - b) Нажмите на кнопку **Скопировать...**, в появившемся окне выберите имя ключевого контейнера и нажмите на кнопку **Далее**.
  - c) Введите пароль от контейнера. Приложение предложит сохранить ключ на внешний носитель и установить новый пароль на контейнер.
4. Экпортируйте открытый ключ и установите его в систему DirectumRX:
  - a) На обложке модуля «Компания» в группе «Связанная информация» выберите пункт **Цифровые сертификаты**. В открывшемся списке нажмите на кнопку **Создать цифровой сертификат**.
  - b) Заполните поля в открывшейся карточке сертификата.
  - c) Импортируйте цифровой сертификат в систему. Для этого нажмите на кнопку **Импорт из файла**. В открывшемся окне выберите открытый ключ цифрового сертификата – файл с расширением \*.cer.
  - d) Сохраните карточку сертификата.

Чтобы установить закрытый ключ на устройство:

1. Установите криптопровайдер [КриптоПро CSP для Android](#) на устройство, с которого предстоит работать с DIRECTUM Jazz.
2. В настройке клиентского приложения **Сертификаты** выберите сертификат и нажмите на кнопку **Добавить ключ**, чтобы сопоставить закрытый ключ указанному сертификату.
3. В открывшемся окне найдите папку с контейнером закрытого ключа и выберите любой из шести файлов.  
Для этого на устройстве должен быть установлен файловый менеджер. Например, «ES проводник».
4. Введите пароль.

При установке закрытого ключа приложение проверит его совместимость с сертификатом, а также целостность данных в ключе. После установки закрытого ключа контейнер можно удалить.

Подробнее о генерации сертификата и его установке см. в [в базе знаний КриптоПро CSP](#).

## Удаление DIRECTUM Jazz

При необходимости удалите данные, сохраненные на устройстве. Для этого нажмите на кнопку **Удалить данные** в настройках приложения DIRECTUM Jazz для нужной системы. При следующем запуске приложения необходимо заново добавить систему: ввести адрес веб-сервиса, логин и пароль.

Чтобы удалить данные всех систем, в настройках устройства выберите пункт **Приложения**, выберите приложение «DIRECTUM Jazz» и в открывшемся окне нажмите на кнопку **Очистить данные**.

Чтобы удалить приложение:

1. В настройках устройства выберите пункт **Приложения**.
2. Выберите приложение «DIRECTUM Jazz».
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Удалить**.

## Устранение неисправностей

В разделе описаны варианты устранения возможных неисправностей.

Если описанные ниже варианты устранения неисправности не помогли, обратитесь в [Службу поддержки DIRECTUM](#). При обращении необходимо указать версию приложения DIRECTUM Jazz, обозначенную в [настройке Версия приложения](#).

## Документы не загружаются

Загрузка документа запускается, но файл не открывается. В диспетчере загрузка документа будет иметь статус «В процессе».

Чтобы устранить неисправность:

- проверьте наличие подключения к сети;
- перезапустите приложение.

Также неисправность может возникать:

- при недопустимом сертификате SSL-соединения. Чтобы устранить неисправность, определите, почему сертификат недопустим:
  - если центр сертификации, который выдал сертификат, не является доверенным, необходимо добавить сертификат центра сертификации на устройство и выдать сертификат доверенным центром сертификации. Подробнее см. раздел [«Настройка клиентского приложения на использование защищенного канала HTTPS»](#);
  - если сертификат отозван, выдан на другое имя веб-сервиса или срок действия сертификата истек, необходимо запросить новый сертификат с актуальными данными;
- при некорректных [настройках](#) загрузки документов **Загрузка документов, Максимальный размер документов для автозагрузки, Загружать документы**.
- при отключенном диспетчере загрузок на устройстве. В настройках устройства последовательно выберите **Приложения/Все/Диспетчер загрузки** и включите его.

## Документы недоступны в offline-режиме

Неисправность может возникать, если:

- не работает диспетчер загрузок. Подробнее см. раздел [«Документы не загружаются»](#). Попробуйте загрузить документ в online-режиме;
- некорректные [настройки](#) загрузки документов **Загрузка документов, Максимальный размер документов для автозагрузки, Загружать документы**;
- документ не входит в список offline-объектов. Попробуйте загрузить документ в online-режиме и переместить его в папку «Избранное» или «Личное».

## Автообновление не работает

Неисправность может возникать при неверных настройках клиентского приложения. Чтобы устранить неисправность, проверьте:

- корректность [настроек](#) **Обновление данных в мобильной сети, Обновление данных в роуминге и Период обновления**;
- корректность настройки передачи данных в беспроводных сетях. Для проверки последовательно выберите **Настройки/Передача данных** и в контекстном меню установите флажок **Автосинхронизация данных**;
- наличие аккаунта и разрешение на синхронизацию. Для проверки последовательно выберите **Настройки/Аккаунты и синхронизация/DIRECTUM Jazz**;
- отсутствие зависших синхронизаций аккаунтов других приложений. Для проверки последовательно выберите **Настройки/Аккаунты и синхронизация**, не должно быть аккаунтов в состоянии синхронизации.